



Технические требования для участия в вебинаре

Важно!

Убедительно просим Вас до участия в вебинаре передать данную информацию Вашему ИТ-специалисту (системному администратору) и получить от него подтверждение соответствия компьютера участника данным техническим требованиям.

Технические требования к компьютеру

ПК с возможностью выхода в интернет

Звуковые колонки (аудиосистема) или наушники

Процессор: Intel Core 2 Duo 2.13 ГГц (а также идентичные по характеристикам)

Оперативная память: от 2 Гб для всех операционных систем

Операционная система: Windows XP SP3 и выше, Mac OS X 10.10.5 и выше

Установленный компонент для веб-браузера – Adobe Flash Player версии 12 и выше

Интернет-браузер:

- Google Chrome 32.0.1700.107 и выше
- Internet Explorer 8 и выше
- Mozilla Firefox 27.0 и выше
- Safari 8.0.8 и выше

Требования к подключению к сети Интернет

Подключение к Интернет должно иметь скорость на прием не менее 5 Мбит/с.

Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт.

Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.

При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется.

Обратите внимание, что скорость вашего интернет-подключения изменяется в течение дня:

- в зависимости от интенсивности использования Интернет в корпоративной сети;
- в зависимости от степени загрузки каналов вашего провайдера.

Информация для ИТ-специалистов

Передача данных на порт 1935 (в корпоративных локальных сетях потребуются помощь системного администратора для "открытия" порта 1935).

Пользователи с заблокированным портом 1935 будут автоматически подключаться по порту 443 (по протоколу RTMPS). В случае недоступности 443 порта - соединение будет устанавливаться по 80 порту (протокол RTMPT).

Диапазон IP-адресов используемых в сервисе Webinar:

37.130.192.0/24;

37.130.193.0/24;


37.130.194.0/24.

Проверка готовности к работе


Для того, чтобы проверить ваш компьютер на готовность работы с сервисом webinar.ru, вам достаточно перейти по ссылке:

https://webinar.ru/faq_and_support/system_test/


Перед вами откроется окно проверки системы.





Тест системы

Ваш компьютер 

- ✓ Версия Вашего Flash-плеера : 11,9,900,117
- ✓ Разрешение Вашего экрана : 1366x768

Звуковые настройки 

Настройки видео 

Подключение к WEBINAR.RU 

Введите адрес электронной почты для получения инструкции...

Контактная информация

В случае возникновения проблем с подключением к вебинару рекомендуем вам обратиться в:

Техническую поддержку платформы webinar.ru:

<https://webinar.ru/support-guide>

8 (800) 333-11-28 для России

+7 (495) 981-62-22 для Москвы

или

В Службу технической поддержки компании «Антиплагиат»:

8 (800) 777-81-28 для России

+7 (495) 223-23-84 (доб. 2) для Москвы