



Технические требования к оборудованию для участия в вебинаре

Важно!

Компания «Антиплагиат» проводит вебинары на платформе webinar.ru. Установки дополнительного ПО не требуется. Однако, для обеспечения качественного вещания необходимо соответствие оборудования и ПО участников определенным техническим требованиям.

Убедительно просим Вас до участия в вебинаре передать данную информацию ИТ-специалисту (системному администратору) и получить от него подтверждение соответствия компьютера участника данным техническим требованиям.

Технические требования к компьютеру

Наличие звуковых колонок (аудиосистема) или наушников

Минимальные*

Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный

Оперативная память: 4 ГБ

Разрешение экрана: 1024x768

Рекомендуемые

Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный

Оперативная память: 8 ГБ

Разрешение экрана: 1920×1080

*Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с ограничениями.

Требования к ПО

Минимальная версия ОС

Windows 7

Mac OS X 10.10

iOS 9

Android 4.4

Минимальная версия браузера

Google Chrome 60

Opera 50

Яндекс Браузер 18

Mozilla Firefox 58

Apple Safari 10

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Edge 41

Работа сервиса в ОС Linux не гарантируется и возможна с ограничениями.

Требования к подключению к сети Интернет

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала

- Низкое (240x180, 25 кадр./с.) – 600 Кбит/с
- Среднее (480x360, 25 кадр./с.) – 1200 Кбит/с
- Высокое (640x480, 25 кадр./с.) – 2400 Кбит/с

Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт.

Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.

При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется.

Обратите внимание, что скорость вашего интернет-подключения изменяется в течение дня:

- в зависимости от интенсивности использования Интернет в корпоративной сети;
- в зависимости от степени загрузки каналов вашего провайдера.

Информация для ИТ-специалистов

Сервис может некорректно работать при использовании прокси-серверов и других ограничений. Необходим доступ к внешней сети 37.130.192.0/22 и перечисленным ниже портам:

- Flash: 80/TCP, 443/TCP, 1935/TCP
- WebRTC/WLS: 80/TCP, 443/TCP, 3478/TCP, 5349/TCP; */UDP (опционально)

Проверка готовности к работе

Для того, чтобы проверить компьютер на готовность работы с сервисом webinar.ru , достаточно перейти по ссылке:

https://webinar.ru/faq_and_support/system_test/

и нажать кнопку «Запустить тест»

Контактная информация

В случае возникновения проблем с подключением к вебинару рекомендуем Вам обратиться в

Техническую поддержку платформы
webinar.ru:

<https://webinar.ru/support-guide>

+7 495 118-44-44

support@webinar.ru